



БАЗИС

Безопасность | Аналитика | Защита | Интеграция | Системы

Комплексные системы радиационной безопасности

ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА СИСТЕМЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ОБЪЕКТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УДАЛЁННОМУ ДОСТУПУ К ПРОГРАММЕ

1 Получение доступа

Доступ к инфраструктуре с развёрнутым экземпляром Программная платформа Системы учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов объекта использования атомной энергии (далее — СУиК РВ и РАО или Программа) осуществляется через туннель Wireguard.

Для получения конфигурации туннеля Wireguard следует направить письмо с запросом на адрес info@basis-soft.ru и d.burlakin@basis-soft.ru. После обработки Вашего письма мы отправим конфигурационный файл `rosreestr2basis.conf`.


2 Установка WireGuard

Для получения доступа к инфраструктуре с развернутым экземпляром программного обеспечения необходимо установить клиент WireGuard:

- 1) Перейти по ссылке <https://www.wireguard.com/install/>
- 2) Скачать и запустить установщик.
- 3) При первой установке может появиться сообщение об установке нового устройства, следует согласиться.
- 4) Сразу после установки откроется главное окно клиента WireGuard.

3 Запуск WireGuard

- 1) В главном окне программы рядом с кнопкой «Добавить туннель» находится значок ▼, нажмите на него и выберите «Импорт туннелей из файла».



- 2) В открывшемся окне проводника выберите полученный Вами файл `rosreestr2basis.conf`.

3) В списке туннелей добавится туннель `rosreestr2basis`.

4) Нажмите кнопку «Подключить».

5) На этом шаге можно проверить работоспособность туннеля, выполнив команду:

```
ping rvirao-alse186.infra.basis-soft.ru
```

Сервер должен быть доступен.

4 Подключение по ssh

Доступ к серверной части СУиК РВ и РАО предоставляется по протоколу `ssh` по DNS имени `rvirao-alse186.infra.basis-soft.ru` (стенд на базе ОС AstraLinux 1.8.6) под пользователем:

- логин `root`,
- пароль `rosreestr`.

Для подключения выполнить команду:

```
ssh root@rvirao-alse186.infra.basis-soft.ru
```

5 Подключение по http

Доступ к клиентской части СУиК РВ и РАО осуществляется по протоколу `http` по ссылке `http://rvirao-alse186.infra.basis-soft.ru` через актуальные версии браузеров Firefox (рекомендуется) или Chrome.

Для авторизации в вебинтерфейсе используйте следующие данные:

- логин выбирается из выпадающего списка
- демопароль одинаковый для всех пользователей: **rvrao2026**

Работа с программой описана в Руководстве пользователя, доступном по ссылке <https://basis-soft.ru/rvrao/>.

6 Контактные данные технических специалистов

По всем вопросам следует обращаться в ООО «БАЗИС» в рабочие дни с 9-00 до 17-00 по московскому времени:

1) Подключение к инфраструктуре с развёрнутым экземпляром программы:

Анников Артем Дмитриевич, e-mail: a.annikov@basis-soft.ru, телефон: +7 (902) 391-86-92.

2) Функционирование программного обеспечения:

Бурлакин Дмитрий Сергеевич, e-mail: d.burlakin@basis-soft.ru, телефон: +7 (910) 860-97-63.